

تكوين إعدادات النسخ

Follower - (0) تعليقات - Vi Viphawee - 2026-04-22

الخطوة 1 – اختيار المزود (Provider)

من Home → Provider اختر استراتيجية المزود التي ترغب في إعدادها.

Volume Scaling (تحديد حجم التداول)

تحت قسم Volume Scaling تتوفر ثلاثة خيارات للإعداد.

1. Autoscale

يتم ضبط حجم الصفقات المنسوخة بشكل نسبي وفقاً للنسبة بين حجم حساب المزود وحساب المتابع (Balance/Equity). في هذا الإعداد، لن يكون حجم اللوت مطابقاً تماماً لحساب المزود، بل سيتم تعديله وفقاً لحجم رأس المال في كل حساب.

2. Multiply

يقوم المتابع بنسخ نفس حجم الصفقة التي فتحها المزود، مضروباً في قيمة محددة مسبقاً.
مثال:

إذا كان $\text{Volume Multiplier} = 1$

فسيتم نسخ الصفقة بنفس الحجم الموجود في حساب المزود.

3. Fixed

يتم تحديد حجم لوت ثابت يتم استخدامه في جميع الصفقات المنسوخة.

مثال: 0.01

Volume Multiplier

يقوم Volume Multiplier بضبط حجم الصفقات المنسوخة مقارنةً بحجم الصفقات في حساب المزود وحساب الناسخ.

(التعامل مع الأحجام الصغيرة) Small Volumes Handling

يوجد خياران للتعامل مع أحجام التداول الصغيرة.

Skip low volumes

إذا كان حجم الصفقة المنسوخة أقل من الحد الأدنى للوت في منصة التداول، يقوم النظام باتخاذ القرار التالي:

- الأحجام الصغيرة جداً تخطي الصفقة

- الأحجام القريبة من الحد الأدنى تقريبها إلى الحد الأدنى للوت

يعتمد ذلك على إعدادات عامل المخاطرة (Risk Factor) في نظام النسخ.

Risk by rounding to min lot

إذا كان حجم الصفقة المنسوخة أقل من الحد الأدنى للوت، مهما كان صغيراً:

يقوم النظام بفتح الصفقة مع تقريب الحجم إلى الحد الأدنى للوت.

(التصحيح) Correction

يسمح هذا الإعداد للمتابع بتحديد الحد الأقصى لحجم اللوت المسموح به.

إذا قام المزود بفتح صفقة تتجاوز الحد المحدد من قبل المتابع، يمكن اختيار أحد الإجراءات التالية وفقاً لإعداد Max open volume:

- Skip

لن يتم فتح الصفقة المنسوخة.

- Scale down

سيتم تقليل حجم الصفقة المنسوخة ليصبح مساوياً للحد الأقصى المحدد من قبل المتابع.